Windows + Apache + PHP 獨立安裝說明

對於初學者來說,一定想找更快容易上手的解決方案,較有名的如下:

WAMP http://www.wampserver.com/en/

AppServ http://www.appservnetwork.com/

XAMPP http://www.apachefriends.org/zh_tw/xampp.html

其中 XAMPP 有提到:

* 非常重要!

"XAMPP 只適合用來做為系統開發階段使用,並不建議直接用在實際上線的系統中。"

採獨立安裝方式,將來隨時更新版本、維護與管理也較順手便利。 (更版方便是重點)

PHP 安裝檔下載來源:

http://windows.php.net/index.php

※PHP 在下載時會面臨到兩個選擇性問題:x86 or x64、NTS or TS。

※32bit 系統採用 x86、64bit 系統採用 x64

※Non Thread Safe(NTS)、Thread Safe(TS) 選擇:

如果要將 PHP 安裝成 CGI 模式執行,就下載 Non Thread Safe 的版本;

如果要將 PHP 安裝成 apache module 執行,就下載 Thread Safe 的版本。

(可參考 http://php.net/manual/en/faq.obtaining.php#faq.obtaining.threadsafety 說明。)

以 CGI 模式執行的話,每一個 request 都是一個 Process,就不用選擇 Thread Safe 的版本。

但如果以 apache module 方式執行,每個 request 產生的 Thread 都是在 apache 的 Process 執行,此時便須要選擇 Thread Safe 的版本,避免各 Thread 間互相影響)

(註: Non Thread Safe 用於 IIS, Thread Safe 用於 Apache。Non Thread Safe 亦可用於 Apache,但須額外安裝 Apache 外掛套件 mod_fcgid [理由:若要用 None Thread Safe 模式運作,就必須讓 Apache 具備 Fast CGI 功能和 PHP 做溝通])雖然有一說是用 NTS 模式比較穩定,但本文件先以 TS 模式安裝。

apache 安裝檔下載來源:

http://www.apachelounge.com/download/

由於本說明是以 apache 為基礎並下以 32 位元系統為例,故 php 的安裝以 x86 和 TS 為選擇 (php-5.5.17-Win32-VC11-x86.zip)。

(註:若為 64 位元系統,請改採用 php-5.5.17-Win32-VC11-x64.zip)

本說明所準備的安裝檔如下:

httpd-2.4.10-win32-VC11.zip

php-5.5.17-Win32-VC11-x86.zip

mysql-installer-community-5.6.20.0.msi

Step1 安裝 Visual C++可轉發套件(VC9、VC11,目前以 VC11 為主) → VC11 vcredist_x86.exe

Step2 安裝 apache24 → Apache 2.4.10 Win32 (httpd-2.4.10-win32-VC11.zip)

(以下內容可仔細研讀 readme.txt 檔,可充分了解)

httpd.conf 加上

User Defined

Include conf/extra/user-defined.conf

C:\Apache24\conf\extra 新增 user-defined.conf

For PHP 5

LoadModule php5_module "C:/php-5.5.17/php5apache2_4.dll"

<IfModule php5 module>

configure the path to php.ini

PHPIniDir "C:/php-5.5.17"

#指定附檔名是 .php .inc 的程式都為 php 程式

AddType application/x-httpd-php .php .inc

#指定附檔名是 .phps 時,把內容視為 hightlight 的原始碼輸出到網頁

AddType application/x-httpd-php-source .phps


刪除 Indexes 避免無 Indexes 的資料夾被瀏覽

Options Indexes FollowSymLinks


辨識 index.php 為首頁

DirectoryIndex index.php index.html

系統 Path 變數加上 C:\Apache24\bin




安裝服務(執行 httpd -k install)



若未安裝「Visual C++ 可轉散發套件」,會出現此視窗



啟動服務(執行 httpd -k start)



確保服務在重新開機後會自動啟動服務,至系統服務區做設定(我的電腦按右鍵→「管理」)



Windows 7 電腦管理介面:

「服務與應用程式」→「服務」




Windows2008 server 伺服器管理員介面:

「設定」→「服務」



將服務啟動類型設定成「自動」,並確定服務狀態為「已啟動」



Step3 安裝 php5.5.17(VC11 x86 Thread Safe) → php-5.5.17-Win32-VC11-x86.zip

複製 php.ini-production 成 php.ini

系統變數 Path 加上 C:\php-5.5.17


開啟 php.ini 更改設定(確認 extension dir 和相關 extension 的開啟與否,以及 timezone 設定)


```
extension_dir = "C:/php-5.5.17/ext/"
extension=php_curl.dll
extension=php_fileinfo.dll
extension=php_gd2.dll
extension=php_gettext.dll
extension=php_ldap.dll
extension=php_mbstring.dll
extension=php_exif.dll ; Must be after mbstring as it depends on it
extension=php_oci8.dll ;連資料庫用
extension=php_openssl.dll
date.timezone = "Asia/Taipei"
```

Step4 服務(Apache)重啟動

可以在 cmd 模式下指令「httpd -k restart」

若不想下指令可以將 C:\Apache24\bin\ApacheMonitor.exe 設捷徑至「啟動」目錄,讓他常駐,以便方便系統服務監控








Step5 安裝 mysql 服務 (非必要)

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/

可選擇安裝檔(msi)或壓縮檔(zip)兩種格式下載之。



個人選擇 zip,並解壓縮至 C:\

並且將 mysql 內 bin 目錄設定為 Path 環境變數的一部分



在 my-default.ini 加入以下指令

設定 MySQL 安裝的位置

basedir=C:/mysql-5.6.20-winx64

設定 MySQL 的資料庫檔所存放的位置

datadir=C:/mysql-5.6.20-winx64/data


設定 MySQL 伺服器端的預設字元集,這裡設的是 utf8

character-set-server=utf8

安裝服務

在 cmd 模式下執行以下指令

"C:\mysql-5.6.20-winx64\bin\mysqld" --install MySQL --defaults-file=C:\mysql-5.6.20-winx64\my-default.ini



確保服務在重新開機後會自動啟動服務,可至系統服務區做設定 (與 Apache 相同,不在另行敘述) ※CMD 模式下指令備忘錄:

[Apache]

安裝服務

httpd -k install

重新啟動服務

httpd -k restart

停止服務

httpd -k stop

移除服務

httpd -k uninstall

[MySQL]

安裝服務

"C:\mysql-5.6.20-winx64\bin\mysqld" --install MySQL --defaults-file=C:\mysql-5.6.20-winx64\my-default.ini

啟動服務

net start mysql

重新啟動服務

net restart mysql

停止服務

net stop mysql

移除服務

"C:\mysql-5.6.20-winx64\bin\mysqld" --remove

※參考連結

Apache + PHP + MySQL 架網站環境安裝 (Win7) - ts 版本

http://bit.ly/wamp_ts_1

http://bit.ly/wamp_ts_2

Apache + PHP + MySQL 架網站環境安裝 (Win7) - nts 版本

http://bit.ly/wamp nts

Using Apache HTTP Server on Microsoft Windows (官方說明文件)

http://bit.ly/apforwin

Oracle 安裝 Oracle Instant Client

http://bit.ly/winoci

http://bit.ly/winoci-php-11g

http://bit.ly/winoci-php-12c

PHP5.3(for Windows)之後的版本連接 MS SQL Server

http://bit.ly/sqlsrv-php53

http://bit.ly/sqlsrv-php

AppServ 會成為駭客入侵後門?

http://bit.ly/appservx

Linux 上的安裝 (Apache + PHP + MySQL)

http://bit.ly/lamp-setup

http://bit.ly/lamp-oci

http://bit.ly/lamp-mysql